

Οδηγός για χρήση της υπηρεσίας «Αποστολής Μηνυμάτων» μέσω του Myschool

Για να είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα:

Ενέργειες:	Αποθήκευση		
Τρόπος αποστολής με :	<input type="text"/>		
Url	<input type="text"/>		
	Τίτλος Παραμέτρου	Τιμή Παραμέτρου	Επαλήθευση Τιμής
Authorization Key	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Όνομα χρήστη	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Κωδικός χρήστη	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Μεταβλητή Εμφάνισης Αποστολέα (from)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Μεταβλητή Εμφάνισης Παραλήπτη (to)	<input type="text"/>		
Μεταβλητή μηνύματος (msg)	<input type="text"/>		
Μήκος Μηνύματος	<input type="text"/>		
Πρόθεμα στον Αριθμό Κινητού (π.χ. 0030, 30, +30)	<input type="text"/>		
Άλλες Παράμετροι	<input type="text"/>		

Πιο αναλυτικά θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία:

- **Τρόπος αποστολής:** μπορεί να πάρει είτε την τιμή username/password είτε την τιμή authorization key. Η τιμή που επιλέγεται εξαρτάται από τον τρόπο αποστολής που χρησιμοποιεί ο πάροχος.
- **Url:** παίρνει την τιμή του url του παρόχου για την αποστολή μηνυμάτων. Δεν περιέχονται οι παράμετροι. Παράδειγμα: www.xxxxxx.insert.php.
- **Authorization Key – όνομα παραμέτρου:** το όνομα της παραμέτρου μέσω της οποίας περνάμε το authorization key. Παραδείγματα: authkey, auth_key. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό όταν στο πεδίο Τρόπος Αποστολής έχει επιλεγεί η τιμή authorization key.
- **Authorization Key – τιμή παραμέτρου:** το authorization key του χρήστη που χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων μέσω του παρόχου. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό όταν στο πεδίο Τρόπος Αποστολής έχει επιλεγεί η τιμή authorization key.
- **Όνομα Χρήστη – όνομα παραμέτρου:** το όνομα της παραμέτρου μέσω της οποίας περνάμε το όνομα χρήστη. Παραδείγματα: user , u, username. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό όταν στο πεδίο Τρόπος Αποστολής έχει επιλεγεί η τιμή username/password.

- **Όνομα Χρήστη – τιμή παραμέτρου:** το όνομα χρήστη που χρησιμοποιούν για την αποστολή μηνυμάτων μέσω του παρόχου. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό όταν στο πεδίο Τρόπος Αποστολής έχει επιλεγεί η τιμή username/password.
- **Κωδικός Χρήστη – όνομα παραμέτρου:** το όνομα της παραμέτρου μέσω της οποίας περνάμε τον κωδικό χρήστη. Παραδείγματα: password, psw, pass. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό όταν στο πεδίο Τρόπος Αποστολής έχει επιλεγεί η τιμή username/password.
- **Κωδικός Χρήστη – τιμή παραμέτρου:** ο κωδικός χρήστη που χρησιμοποιούν για την αποστολή μηνυμάτων μέσω του παρόχου. Ζητείται και επαλήθευση της τιμής. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό όταν στο πεδίο Τρόπος Αποστολής έχει επιλεγεί η τιμή username/password.
- **Παράμετρος αποστολέα – όνομα παραμέτρου:** το όνομα της παραμέτρου που περνάμε τον αποστολέα. Παράδειγμα: from
- **Παράμετρος αποστολέα – τιμή παραμέτρου:** η τιμή του αποστολέα που στέλνετε. Η τιμή αυτή συνήθως ορίζεται από τον πάροχο. Παράδειγμα: μπορεί να είναι ένας αριθμός κινητού ή κάποιο αλφαριθμητικό.
- **Παράμετρος Παραλήπτη – όνομα παραμέτρου:** το όνομα της παραμέτρου που περνάμε τον παραλήπτη. Παράδειγμα: to.
- **Παράμετρος Μηνύματος – όνομα παραμέτρου:** το όνομα της παραμέτρου που περνάμε το μήνυμα. Παραδείγματα: msg , message, text.
- **Μήκος μηνύματος:** ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που επιτρέπεται για την αποστολή ενός μηνύματος.
- **Πρόθεμα στον Αριθμό Κινητού:** κάποιοι πάροχοι χρησιμοποιούν πρόθεμα μπροστά από το δεκαψήφιο αριθμό κινητού.
- **Άλλες παράμετροι:** όλες οι υπόλοιπες παράμετροι που χρειάζονται για να σταλεί ένα μήνυμα μέσω του παρόχου. Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί μία συμβολοσειρά και με τις ονομασίες των παραμέτρων και με τις τιμές. Παράδειγμα: prm1=val1&prm2=val2&prm3=val3.